


## Allgemeine Einstellungen

### Konfiguration des Laufwerks

- Wählen Sie unter dem Menüpunkt *EAC* die *Laufwerkeinstellungen* aus.




- Danach das Register *Auslesemethode*.



- Klicken Sie auf *Teste Laufwerkeigenschaften...*




- Die Ermittlung der Eigenschaften kann etwas dauern. Wenn der Test abgeschlossen ist, klicken Sie auf *Übernehmen* und dann auf *OK*.




### Konfiguration der freedb Datenbank

- Wählen Sie unter dem Menüpunkt *EAC* die *freedb / Datenbankeinstellungen* aus.



- Danach stellen sie unter dem Register *freedb* ihre E-Mail Adresse ein, muss nicht Ihre echte sein!, und bestätigen mit *OK*




- Um nun die Informationen der eingelegten CD aus der Datenbank abzufragen, klicken Sie im Hauptfenster auf das kleine CD Symbol oben. Dazu ist eine Internetverbindung erforderlich.



## Konfiguration des Encoders

- Wählen Sie unter dem Menüpunkt *EAC* die *Kompressionseinstellungen* aus.



- Danach stellen sie unter dem Register *Externe Kompression* folgendes ein:

Benutze ein externes Programm für die Kompression : **Haken**

Parameter Übergabeschema: **Benutzerdefinierter Komprimierer**

Benutze Dateierweiterung: **.ogg**

Programm, das ...: **Pfad zur oggenc.exe Ihrer Wahl**

Zusätzliche Kommandozeilenparameter: **-q 6 -a "%a" -t "%t" -N "%n" -l "%g" -d "%y" %s %d**


Bitrate: **hat keinen Einfluss**

Lösche WAV nach der Kompression: **Haken**

Verwende CRC Prüfsummen: **keinen Haken, da diese Option bei Vorbis nicht vorhanden ist / benötigt wird**

Füge ID3 Tag hinzu: **keinen Haken, da durch obige Kommandozeile die Tags schon im Vorbis eigenen Format hinzugefügt werden!**

Hohe/niedrige Qualität: **hat keinen Einfluss**



## Rippen

- Nachdem alles konfiguriert ist, wählen Sie die Tracks die kopiert werden sollen aus und klicken auf den MP3 Knopf auf der linken Seite im Hauptfenster

